


【Thunderbird／POP3】

Mozilla Thunderbirdの設定を行うにはインターネットに接続可能な状態でおこなってください。
Mozilla Thunderbirdをお持ちでない場合、下記アドレスよりダウンロード(無料)する必要があります。
<https://www.mozilla.org/ja/thunderbird/>

■新規設定

Thunderbirdを起動します。



ウィンドウ上部のメニューバーから「ファイル」「新規作成 (N)」「新しいメールアドレスを取得 (G) ...」の順に選択します。



「メールアドレスを設定する」を選択します。

メールアカウント設定

あなたのお名前(N): お客様のお名前 受信者に表示される名前です。

メールアドレス(L): お客様のメールアドレス

パスワード(P): ●●●●●●●●

パスワードを記憶する(M)

新しいアカウントを取得(G) **続ける(C)** キャンセル(A)

あなたのお名前	お客様のお名前
メールアドレス	お客様のメールアドレス
パスワード	お客様のメールパスワード

「続ける」をクリックします。

メールアカウント設定

あなたのお名前(N): お客様のお名前 受信者に表示される名前です。

メールアドレス(L): お客様のメールアドレス

パスワード(P): ●●●●●●●●

パスワードを記憶する(M)

IMAP (リモートフォルダ) **POP3 (メールをコンピュータに保存)**

受信サーバ: POP3, pop.[メールアドレスの@以降], STARTTLS

送信サーバ: SMTP, smtp.[メールアドレスの@以降], STARTTLS

ユーザ名: [メールアドレスの@より前]

新しいアカウントを取得(G) **手動設定(M)** 完了(D) キャンセル(A)

「POP3(メールをコンピュータに保存)」をチェックし、「手動設定(M)」をクリックします。

メールアカウント設定

あなたのお名前(N): お客様のお名前 受信者に表示される名前です。

メールアドレス(L): お客様のメールアドレス

パスワード(P): ●●●●●●●●

パスワードを記憶する(M)

次のアカウント設定が、指定されたサーバを調べることにより見つかりました。

	サーバのホスト名	ポート番号	SSL	認証方式
受信サーバ: POP3	受信メールサーバ	110	接続の保護なし	通常のパスワード認証
送信サーバ: SMTP	送信メールサーバ	587	接続の保護なし	通常のパスワード認証
ユーザ名: 受信サーバ:	メールアドレスの@より前		送信サーバ:	メールアドレスの@より前

新しいアカウントを取得(G) 詳細設定(A) 再テスト(I) **完了(D)** キャンセル(A)

「SSL」は「接続の保護なし」を選択し、「認証方式」は「暗号化されたパスワード認証」を選択し、「完了(D)」をクリックします。